




TUTORIAL PARA CONFIGURAR LA RED WIFI DEL CENTRO. VERSIÓN PARA WINDOWS XP

Para configurar la red inalámbrica CEUWIFI debemos realizar las siguientes operaciones:


Hacemos clic en el icono que tenemos en la barra de tareas, junto al reloj de Windows, y que hace referencia a las Conexiones de red inalámbricas.



Una vez se ha abierto la siguiente pantalla seleccionamos la opción “Cambiar configuración avanzada”.



Accedemos a la ventana de propiedades de Conexiones de red inalámbricas y hacemos clic en el botón “Agregar”.





En las propiedades de red inalámbrica, que es la siguiente pantalla, debemos de rellenar los datos tal como aparecen a continuación, respetando las mayúsculas en el caso del nombre de la red.


The screenshot shows the 'Propiedades de red inalámbrica' dialog box with the 'Asociación' tab selected. The 'Nombre de red (SSID)' field contains 'CEUWIFI'. There is an unchecked checkbox for 'Conectarse incluso si la red no está difundiendo'. The 'Clave de red inalámbrica' section is expanded, showing 'Esta red requiere una clave para lo siguiente:'. The 'Autenticación de red' dropdown is set to 'WPA' and the 'Cifrado de datos' dropdown is set to 'TKIP'. There are empty text boxes for 'Clave de red' and 'Confirmar clave de red'. The 'Índice de la clave' is set to '1'. There is a checked checkbox for 'La clave se me proporciona automáticamente'. At the bottom, there is an unchecked checkbox for 'Ésta es una red de equipo a equipo (ad hoc). No se utilizan puntos de acceso inalámbrico'. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

En la misma ventana nos situamos sobre la pestaña “Autenticación” y seleccionamos como tipo de autenticación “EAP protegido (PEAP), y hacemos clic en el botón “Propiedades”


The screenshot shows the 'Propiedades de red inalámbrica' dialog box with the 'Autenticación' tab selected. A red arrow points to the 'Autenticación' tab. The text 'Seleccione esta opción para proporcionar acceso autenticado a redes Ethernet inalámbricas.' is displayed. There is a checked checkbox for 'Habilitar la autenticación IEEE 802.1X en esta red'. The 'Tipo de EAP:' dropdown is set to 'EAP protegido (PEAP)'. A red arrow points to the 'Propiedades' button. There are two checked checkboxes: 'Autenticar como equipo cuando la información de equipo esté disponible' and 'Autenticar como invitado cuando el usuario o la información de equipo no estén disponibles'. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.




Nos aparecerá la siguiente ventana en la que tendremos que modificar las opciones correspondientes para que sean tal y como se muestra a continuación (asegúrese de desactivar la opción “Validar un certificado de servidor”). Una vez cambiados estos parámetros pulsamos en el botón “Configurar”:



En la siguiente pantalla tendremos que desmarcar la opción que aparece en dicha pantalla, en caso contrario no modificarla, quedando la misma como se muestra a continuación.



Pulsamos en “Aceptar” en todas aquellas pantallas que tuviéramos abiertas, y nos debe de aparecer un mensaje procedente del icono de redes, como el que se muestra a continuación. Pinchamos en dicho mensaje.





Si este mensaje no aparece podemos pinchar sobre el icono de redes inalámbricas, seleccionar la red con nombre CEUWIFI y pulsar en conectar.

Una vez hemos pinchado en el mensaje aparecerá una ventana en la que se nos solicita introducir un usuario y una contraseña. Este usuario y esta contraseña corresponden a los proporcionados a la hora de realizar la matrícula. Son los mismos que se utiliza para entrar en el correo del centro, en Intraceu, etc.

Nota. En el apartado “Dominio de inicio de sesión:” no hay que rellenar nada.

Escribir credenciales

Nombre de usuario: fserrano000

Contraseña: ●●●●●●●●●●

Dominio de inicio de sesión:

Aceptar Cancelar

Una vez pulsado en el botón “Aceptar” el equipo se conectará automáticamente a la red CEUWIFI.