Tutoriales Servicios TIC





Acceso a la red CEUWIFI del centro

Versión para Windows 8 y Windows 10

1º - Accedemos al Escritorio desde el menú principal de nuestro equipo.



2º - En la parte inferior derecha de la pantalla tenemos el icono de la conexión wifi, pulsamos sobre él con el botón derecho del ratón, y en el desplegable pulsamos en **"Abrir centro de redes y recursos compartidos".**



3 Una vez dentro del "Centro de redes y recursos compartidos", pulsamos sobre "Configurar una nueva conexión o red".



4º - En el nuevo menú Indicamos la opción "Conectarse manualmente a una red inalámbrica".

legir una op	ción de conexión	ì			
Conecta	rse a Internet rar conexión a Interne	et de banda ancha o	de acceso telefónico	o.	
Configu Configu	rar una nueva red ra un enrutador o un	punto de acceso nue	wos.		
Conecta Conécte	rse manualmente a u se a una red oculta o	ina red inalámbrica cree un nuevo perfil	inalámbrico.		
Conecta Configu	rse a un área de traba rar una conexión de a	ijo acceso telefónico o V	PN a su área de trab	ajo.	

5 Rellenamos el formulario de la red tal y como aparece en la siguiente imagen, y pulsamos en "Siguiente".

G	🔮 Conectarse manualm	ente a una red inalámbrica
	Escriba la información	de la red inalámbrica que desea agregar.
	Nombre de la red:	CEUWIFI
	Tipo de seguridad:	WPA2-Enterprise V
	Tipo de cifrado:	AES v
	Clave de seguridad:	Ocultar caracteres
	🗹 Iniciar esta conexión a	utomáticamente
	Conectarse aunque la	red no difunda su nombre
	Advertencia: esta opci	ón podría poner en riesgo la privacidad del equipo.
		Siguiente Cancelar

6º - Pulsamos sobre "Cambiar la configuración de conexión".



7º - En la siguiente ventana pulsamos sobre la pestaña "Seguridad" y en el botón "Configuración". Desmarcamos la opción "Verificar la identidad del servidor validado el certificado" y pulsamos sobre la opción "Aceptar.

Propiedades de la red inalámbrica CEUWIFI	Propiedades de EAP protegido		
Conexión Seguridad	Al conectar:		
Tipo de seguridad: WPA2-Enterprise v	□ connection as a canob as nonnear (sgeniphoor an ray an ray ===(==(,sn/3),com);		
Elja un método de autenticación de red: Microsoft: EAP protegido (PEAP) Configuración Recordar mis credenciales para esta conexión cada vez que inicie sesión	Entidades de certificación rela de confianza: Class 3 Public Primery Certification Authority Microsoft Root Certificate Authority Microsoft Root Certificate Authority 2010 Microsoft Root Certificate Authority 2011. Thawte Timestamping CA		
Configuración avanzada	Informar al usuario si no se puede comprobar la identidad del ser V Seleccione el método de autenticación:		
	Habilitar reconexión rápida Aplicar Protección de acceso a redes Desconectar si servidor no presenta TLV de cryptobinding Habilitar privacidad de kientidad		
Aceptar Cancelar	Aceptar		

8º - Ahora pulsaremos sobre **"Configuración avanzada"** y marcamos la casilla **"Especificar modo de autenticación"**. Una vez realizado esto aceptamos ambas ventanas de configuración.

Propiedades de la red inalâmbrica CEUWIFI	Configuración avanzada
Conexión Seguridad	Configuración de 802.1X
Too de gegundado <u>WINA' traticiparso</u> se Dos de ofitados <u>SLA se</u>	Especificar modo de autenticación: Autenticación de usuarios o e Guardar gredenciales Eliminar credenciales de todos los usuarios
	Habilitar inicio de sesión único en esta red
Ejje un método de autenticación de red:	 Realizar inmediatamente antes de que el usuario inicie sesión
Morosoft: EAP protegido (PEAP) V Configuración	Realizar inmediatamente después de que el usuario
Econdar mis credenciales para esta conexión cada vez que rice sesión	Retraso máximo (segundos): 10
	Permitir cuadros de diálogo adicionales durante el inicio de sesión único
	Esta red usa LAN virtuales separadas para la autenticación de usuarios y equipos
Configuración avangada	
Aceptar Cancelar	Aceptar Cancelar

8º - Realizada la configuración anterior, pulsamos sobre el icono de redes para conectarnos a las red inalámbricas.



9 En el listado de redes elegimos **"CEUWIFI" y pulsamos sobre conectar,** cuando nos pida usuario y contraseña, introducimos nuestro usuario y contraseña de Intraceu.

Redes			€ Redes
Modo de avión Desactivado		_	II CEUWIFI
			Escribe tu nombre de usuario y contraseña
CEUWIFI	all		usuario123
✔ Conectarse automá	ticamente		•••••
CEUWIFI-FREE	Conectar		Aceptar
	24		1
	atl		
		_	

10º - Una vez realizado todo el proceso correctamente, debe aparecer la palabra **"Conectado"** junto al logo de señal WIFI.

